

Tutorial: Grundlagen die für die Lagerverwaltung benötigt werden

In diesem Tutorial lernen Sie, welche Grundlagen für die Lagerverwaltung benötigt werden.

Inhalt


Lagerstrukturvorlagen	2
Lagermitteltypen	3
Lagersperren	4
Lagerbewegungen	5
Lagertypen	7
Beispiel für den Einsatz von Lagersperren	10



Lagerstrukturvorlagen

Lagerstrukturen geben vor wie bspw. ein Regallager aufgebaut ist. Diese Vorlagen werden dann zur Erzeugung von Lagerplätzen gebraucht.

- 1. Klicken Sie auf die Navigator-Schaltfläche Anwendungen
- 2. Navigieren Sie im Menübaum zum Menüpunkt Lager/Grundlagen/Lagerstrukturvorlagen und klicken Sie auf diesen Menüpunkt.



Mit <Neu> erfassen Sie eine neue Lagerstrukturvorlage oder wählen Sie eine bestehende aus der Auswahlliste zur Bearbeitung


Feld	Funktion
Strukturvorlage	Name der Strukturvorlage
Dimensionen	Legen Sie hier die Dimensionen fest aus welcher diese Lagerstruktur
	besteht und trennen Sie diese mit einem Semikolon.
	Beispiel:
	Reihe;Platz
	Regal;Ebene;Platz



Lagermitteltypen

Lagermitteltypen sind bspw. eine Palette die Sie Lagerplätzen zuordnen können.

- 1. Klicken Sie auf die Navigator-Schaltfläche Anwendungen
- 2. Navigieren Sie im Menübaum zum Menüpunkt **Lager/Grundlagen/Lagermitteltypen** und klicken Sie auf diesen Menüpunkt.



Mit <Neu> erfassen Sie einen neuen Lagermitteltyp.

Feld	Funktion
Bezeichnung	Bezeichnung des Lagermitteltyp, bspw. Container
Länge	Länge des Lagermitteltyps.
Breite	Breite des Lagermitteltyps.
Höhe	Höhe des Lagermitteltyps.
Volumen	Volumen des Lagermitteltyps.


Im Register Zusatztext kann eine zusätzliche Beschreibung des Lagermitteltyps erfasst werden.



Lagersperren

Definieren Sie hier unterschiedlichen Arten von Lagersperren. Diese können Lagertypen zugeordnet werden. Bei den Lagerbewegungsarten kann definiert werden, welche Buchungsart eine vorhandene Sperre aufheben kann.

- 1. Klicken Sie auf die Navigator-Schaltfläche Anwendungen
- 2. Navigieren Sie im Menübaum zum Menüpunkt **Lager/Grundlagen/Lagersperren** und klicken Sie auf diesen Menüpunkt.




Feld	Funktion



Lagerbewegungen

Die jeweiligen Lagerbewegungen in den Programmen können mit Einstellungen und Vorgaben versehen werden.

- 1. Klicken Sie auf die Navigator-Schaltfläche Anwendungen
- 2. Navigieren Sie im Menübaum zum Menüpunkt Lager/Grundlagen/Lagerbewegungen und klicken Sie auf diesen Menüpunkt.



Wählen Sie in der Auswahlliste die Lagerbewegungsart die Sie bearbeiten wollen.

Register Allgemein

Feld	Funktion
Bezeichnung/Kurzbezeichnung	Bezeichnung und Kurzbezeichnung der Bewegungsart
Position im Menü	Gibt im Dialog < Lagerbuchung erfassen > die Position der
	Buchung in der Auswahlliste an.
Änderung Bewertung bei Zugang	Legt fest, dass diese Buchung die Ermittlung des
	Einkaufspreises beeinflusst.
Entnahme ohne Angabe eines	Legt fest, dass diese Entnahmemethode nur mit explizieret
Lagers ausschliessen	Angabe eines Lagers eine Entnahme vornehmen kann.
Unterstellplätze verwenden	Ist die Lagerplatzverwaltung im Einsatz kann hier festleget
	werden, ob bei Lagerbuchungen Unterstellplätze des
	gewählten Lagers berücksichtigt werden sollen. Dieses kann
	ebenso an der Lagerbewegungsart hinterlegt werden. Wenn
	zumindest einer der beiden Parameter diese Entnahme zulässt,



	dann kann mit Unterstellplätzen gebucht werden, es sei denn ein Parameter verbietet dies explizit.
Wert vorbelegen bei Zugang	Hier können Sie eine Bewertung hinterlegen, mit der ein manueller Zugang bewertet werden soll. Dieser Wert kann in dem Dialog <lagerbewegung buchen=""> überschrieben werden.</lagerbewegung>

Register Bewegungsperraufhebung




Legen Sie fest welche Sperrungen durch diese Bewegungsart aufgehoben werden können.



Lagertypen

Einem Lagerort kann ein bestimmter Lagertyp zugeordnet werden. Dieser Typ hat entsprechende Auswirkungen auf das Verhalten des Lagerorts.

- 1. Klicken Sie auf die Navigator-Schaltfläche Anwendungen
- 2. Navigieren Sie im Menübaum zum Menüpunkt **Lager/Grundlagen/Lagertypen** und klicken Sie auf diesen Menüpunkt.



Mit <Neu> starten Sie die Erfassung eines neuen Lagertyps oder wählen Sie jenen aus der Auswahlliste den Sie bearbeiten möchten.

Register Allgemein

Feld	Funktion
Bezeichnung	Bezeichnung des Lagertyps
Sperrlager	Bestimmt, dass dieser Lagerort für alle Buchungsarten gesperrt ist.
Lagermittel	Lagermittel, wie z.B. Paletten oder Container, haben wie ein Lagerplatz einen eigenen Bestand, der bei der Disposition berücksichtigt wird. Im Unterschied zu einem Lagerplatz kann aber ein Lagermittel mit seinem Bestand von einem Platz auf einen anderen umgebucht werden.
Hat Lagerbestände	Bestimmt ob dieser Lagerort generell bebuchbar ist.
Bestand dispositionswirksam	Damit legen Sie fest ob die Bestände dieses Lagerorts bei der Disposition berücksichtig werden.
Automatisch durchsuchen	-



Unterstellplätze verwenden	Ist die Lagerplatzverwaltung im Einsatz kann hier festleget werden,
	ob bei Lagerbuchungen Unterstellplätze des gewählten Lagers
	berücksichtigt werden sollen. Dieses kann ebenso an der
	Lagerbewegungsart hinterlegt werden. Wenn zumindest einer der
	beiden Parameter diese Entnahme zulässt, dann kann mit
	Unterstellplätzen gebucht werden, es sei denn ein Parameter
	verbietet dies explizit.

Beschreibung der Lagertypen und deren Auswirkungen


Feld	Funktion
Standardlager	Es können Buchungen jeder Buchungsart auf diesem Lager erfolgen. Der Bestand auf dem Lager findet in der Disposition Berücksichtigung.
Sperrlager	Das Sperrlager kann nicht über einen Einkaufs- oder Verkaufsbeleg gebucht werden, sondern nur über die Inventur bzw. über manuelle Buchungen. Der Bestand auf einem Sperrlager wird bei einer Disposition berücksichtigt.
Wareneingangslager	Das Warneingangslager verhält sich derzeit genau so wie das Standardlager. In einer zukünftigen Version werden nur noch Wareneingänge auf ein Wareneingangslager gebucht werden können.
Kein Lagerplatz	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz der Lagerplatzverwaltung. Der Lagerplatz ist ein Bestandteil eines hierarchischen Lagers. Mit diesem Lagertyp können Plätze gekennzeichnet werden, auf denen kein Bestand gebucht werden kann.
Lagermittel	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz der Lagerplatzverwaltung. Lagermittel, wie z.B. Paletten oder Container, haben wie ein Lagerplatz einen eigenen Bestand, der bei der Disposition berücksichtigt wird. Im Unterschied zu einem Lagerplatz kann aber ein Lagermittel mit seinem Bestand von einem Platz auf einen anderen umgebucht werden.
LM nicht bebuchbar	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz der Lagerplatzverwaltung. Hiermit werden Lagermittel gekennzeichnet, die nicht bebuchbar sind.
Konsignationslager	Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz der Lagerplatzverwaltung. Ein Konsignationslager ist ein Lager, welches sich räumlich beim Kunden oder bei einem Projekt befindet, dessen Bestände sich aber noch in eigenem Eigentum befinden. Diese werden bei der Disposition nicht berücksichtigt und in der Dispositionsauskunft separat ausgewiesen. Die Umbuchung eines Artikels auf ein Konsignationslager erfolgt, indem eine Auftragsbestätigung in einen Konsignationslieferschein übernommen wird. Die Abbuchung von dem Konsignationslager erfolgt dann, wenn die gleiche Auftragsbestätigung in einen Lieferschein übernommen wird.
Komplett gesperrt	Hat ein Lager diesen Status, können weder Zu- noch Abbuchungen auf diesem Lager erfolgen. Der Bestand dieses Lagers wird nicht bei der Disposition berücksichtigt.
Quarantänelager	Dieses Lager kann nur über Inventurbuchungen gebucht werden. Der Bestand dieses Lagers wird bei der Disposition nicht berücksichtigt.

Seite: 8



Artikelsperren

- 1. Klicken Sie auf die Navigator-Schaltfläche Anwendungen
- 2. Navigieren Sie im Menübaum zum Menüpunkt **Lager/Grundlagen/Artikelsperren** und klicken Sie auf diesen Menüpunkt.






Beispiel für den Einsatz von Lagersperren


Es soll ein Lagertyp "Qualitätsprüfung" angelegt werden. In Lager dieses Lagertyps dürfen Zugänge, manuelle Buchungen, Inventurbuchungen sowie Entnahmen durch den Einkauf (Retouren) gebucht werden. Entnahmen über Verkaufsbelege sind jedoch nicht zulässig. Legen Sie hierfür zuerst eine Lagerbewegungssperre <Retoure> an.

Weisen Sie dann der Lagerbewegung <Entnahme Einkauf> die Bewegungssperraufhebung <Retoure> zu.






Legen Sie dann den Lagertypen <Qualitätsprüfung> an.






Legen Sie dann fest, welche Lagerbuchungsarten auf das Lager zugreifen können. Diese werden nicht direkt aufgelistet, sondern über die <Bewegungssperraufhebung> definiert.




Weisen Sie nun den neuen Lagertypen dem entsprechenden Lager zu.





Auf dieses Lager kann nun über einen Einkaufsbeleg zu- und abgebucht und manuell umgebucht werden.



Über einen Verkaufsbeleg kann jedoch keine Lagerbuchung erfolgen.

